

CashBill

3 września 2018 r.

Płatności CashBill - SOTE

Uruchomienie Płatności CashBill na platformie SOTE

+48 32 438 45 00 || kontakt@cashbill.pl

CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice

NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS: 0000323297, Kapitał zakładowy: 5 000 000 zł

Spis treści

1	Płatności CashBill na platformie SOTE.....	3
2	Rejestracja i weryfikacja Sprzedawcy.....	3
3	Uruchomienie Płatności CashBill.....	3
4	Kontakt.....	6

1 Płatności CashBill na platformie SOTE

Dzięki współpracy pomiędzy CashBill S.A., a platformą sklepów internetowych SOTE, moduł Płatności CashBill jest standardowo dostępny dla wszystkich użytkowników korzystających z platformy sklepowej SOTE. Uruchomienie Płatności CashBill wymaga jedynie założenia konta w panelu CashBill.

2 Rejestracja i weryfikacja Sprzedawcy

Na stronie www.cashbill.pl należy kliknąć **Rejestracja** i uzupełnić krótki formularz. Po potwierdzeniu adresu e-mail pozostaje tylko uzupełnić dane konta zgodnie z instrukcjami i przejść przez proces weryfikacji. Sam proces weryfikacji polega na wykonaniu przelewu bankowego według pojawiających się wskazówek. Natychmiast po pozytywnej weryfikacji można przystąpić do uruchomienia Płatności CashBill.

3 Uruchomienie Płatności CashBill

Pierwszym etapem uruchomienia Płatności Cashbill w sklepie internetowym SOTE jest założenie Punktu Płatności w panelu administracyjnym CashBill.

W celu udostępnienia swoim klientom możliwości wykonania dowolnej płatności za towary lub usługi w sklepie internetowym SOTE, tworząc nowy Punkt Płatności należy wybrać opcję **Punkt Płatności Sklep Internetowy**.

W formularzu zgłoszenia sklepu internetowego należy określić następujące parametry:

- **Rodzaj interfejsu komunikacji**

Web Service

- **Adres sklepu**

Adres strony głównej sklepu, prezentowany klientowi w procesie płatności

- **Nazwa sklepu**

Nazwa sklepu, wyświetlana klientowi podczas dokonywania płatności

- **Adres serwerowego potwierdzenia transakcji**

Adres, należy pobrać z konfiguracji modułu CashBill w panelu SOTE

Po weryfikacji Punktu Płatności w CashBill, skonfiguruj Płatności CashBill w panelu SOTE w następujący sposób.

- W konfiguracji modułu CashBill należy uzupełnić poniższe pola:
 - ✓ **Identyfikator Punktu Płatności**
pobierz z panelu CashBill
 - ✓ **Klucz Punktu Płatności**
pobierz z panelu CashBill
- W konfiguracji form płatności (**Konfiguracja** → **Konfiguracja modułów** → **Płatności**) należy dodać nowy rodzaj płatności **Płatność przez serwis CashBill**, wpisując nazwę (np.: *Płatności online*) i zatwierdzić przyciskiem **Zapisz i dodaj**.

Wybranie opcji *włącz tryb testowy* umożliwi przeprowadzenie transakcji bez faktycznej wpłaty środków. Można wykorzystać ten tryb, aby sprawdzić, czy integracja przebiegła pomyślnie.

W celu otrzymywania rzeczywistych wpłat od klientów należy wyłączyć tryb testowy w konfiguracji modułu CashBill w panelu SOTE. Wyłączenie trybu testowego jest możliwe dopiero po zakończeniu procesu weryfikacji Punktu Płatności.

4 Kontakt

CashBill S.A. - ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice

- ✓ Tel: 32 438 45 00
- ✓ Fax: 32 438 45 10
- ✓ E-mail: kontakt@cashbill.pl